

Parâmetros de configuração para NF-e 4.0

Estas configurações só irão ser trocadas caso ocorra algum problema após o dia **04/06** quando poderá entrar em vigor a NT 1.51.

Atualizar as seguintes DLL para clientes com a versão do sistema 9.68.

NOTASPADRAO.dll

NOTADEVOLUCAO.dll

CUPOMNOTAFRDOC.dll

NOTADIVIDIDA.dll

Também será preciso fazer a alteração dentro das **configurações do manager** no campo **Versão do Manual** para **6.0** e **Versão do esquema** para **pl_009**.

| Geral | Numeração Automática | E-mail | Nota Segura | Impressão |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------|-----------|
| Versão do manual <input type="text" value="6.0"/> | | | | |
| Versão do esquema <input type="text" value="pl_009"/> | | | | |
| Delimitador de campo <input type="text" value="."/> | | | | |

Configuração do arquivo **nfe_ini** que fica dentro da pasta do Troll.

Após abrir o arquivo **nfe_ini** vamos até a TAG **nfe** e dentro dela vamos adicionar o campo **cod_prazo=15**.

```
[estados]
AC=1700
AL=1700
AP=1700
AM=1700
BA=1700
CE=1700
DF=1700
ES=1700
GO=1700
MA=1700
MT=1700
MS=1700
MG=1700
PA=1700
PB=1700
PR=1800
PE=1700
PI=1700
RJ=1900
RN=1700
RS=1700
RO=1700
RR=1700
SC=1700
SP=1800
SE=1700
TO=1700

[nfe]
cod_enq_ipi=0
cest=0
partilha_icms=0
icms_contrib_isento=1
icms_nao_contrib_inter=0
cod_prazo=15

[nfce]
cest=0
cst_csosn=0
tipo_cartao=0

[edoc]
utiliza_saas=1
```

Somente ira ser preciso efetuar isso caso ocorra algum erro de meio de pagamento ou então quando a duplicata mercantil código 14 for desativada.

Ainda dentro do arquivo **nfe_ini**, vamos adicionar mais um campo chamado **num_prazo=1** também dentro da TAG **nfe**.

Este parâmetro serve para alterar como vai ser gerado o número da parcela dentro do arquivo enviado. Caso fique **sem nada** ou então apenas **num_prazo=0**, dentro do arquivo **tx2** vai ficar o número da nota traço o número da duplicata (exemplo 1127-1). Já **num_prazo=1** vai ficar somente o número da duplica (exemplo 001).

```
[estados]
AC=1700
AL=1700
AP=1700
AM=1700
BA=1700
CE=1700
DF=1700
ES=1700
GO=1700
MA=1700
MT=1700
MS=1700
MG=1700
PA=1700
PB=1700
PR=1800
PE=1700
PI=1700
RJ=1900
RN=1700
RS=1700
RO=1700
RR=1700
SC=1700
SP=1800
SE=1700
TO=1700

[nfe]
cod_enq_ipi=0
cest=0
partilha_icms=0
icms_contrib_isento=1
icms_ao_contrib_inter=0
cod_prazo=15
num_prazo=1

[nice]
cest=0
cst_csosn=0
tipo_cartao=0

[edoc]
utiliza_saas=1
```