



## Passos para a instalação do serviço de NFCe

1-A versão do .net Framework do micro deve estar na v4.0.3019 ou superior, caso contrário ocorrerá este erro na execução do serviço de NFCe no servidor.

rcepervio	eHost.exe - Erro de Inicialização em .IVET Framework	
8	Para executar este aplicativo, é preciso primeiro instalar uma das seguintes versões do .NET Framework: v4.0.30319 Contate o editor do aplicativo para obter instruções sobre como obter a versão apropriada do .NET Framework.	
	ОК	

O download pode ser realizado no link:

#### https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=17851

2- Deve-se extrair todos os arquivos que estão compactados em uma pasta, preferencialmente na pasta C:\Troll\TrollNFCE\Benefix do servidor.

Após extrair, deve-se instalar o arquivo CmdHereAsAdmin. Basta clicar com o botão direito e ir ao item "Instalar"

CmdHareAcAdmin		
Chunereasadhin	AL AL	
📄 manual para instalaç	ADTIT	
	Instalar	

- 3. No arquivo UserAppSetttings.config, definir:
- a. Url Remota PRODUÇÃO: http://nfce.webenefix.com.br/NFCeService.svc

OU HOMOLOGACAO: http://homolog.aclti.com.br/NfeV5/NFCeService.svc

- b. Url Local
- Esta tag deve estar configurada como <u>http://localhost:9001/NFCeService.svc</u>, pois o serviço está sendo executado local no servidor. Posteriormente será mostrado como realizar a configuração nos terminais.
- c. CNPJ do emitente (\*\* importante, senão não vai funcionar \*\*)





4. Clicar com o botão direito na pasta em que se encontram os arquivos extraídos do serviço, e ir no item "Command here as Admin"

鷆 Benefix 🛛	Abrir
🍌 Qrcode_Ge	Abrir em nova janela
ML_Gerad	Abrir como Bloco de Anotações no OneNote
Log_Troll	Command here as Admin

Após este passo, será aberta esta tela



Deve-se digitar ao lado do caminho a seguinte linha: InstallUtil.cmd NfceServiceHost.exe, como mostra na figura acima.

Após digitar, basta apertar ENTER para instalar.





#### Executando a instalação:

Usando C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\ Microsoft (R) .NET Framework Installation utility Versão 4.0.30319.1 Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.	
Executando uma instalação transacionada.	=
Começando a fase de instalação da instalação. Consulte o conteúdo do arquivo de log para o andamento do assembly C:\Troll\Trol INFCE\Nova pasta\NfceServiceHost.exe. Arquivo está localizado em C:\Troll\TrollNFCE\Nova pasta\NfceServiceHost.Install Log. Instalando o assembly "C:\Troll\TrollNFCE\Nova pasta\NfceServiceHost.exe'.	
Parametros afetados sao: logtoconsole = logfile = C:\Troll\TrollNFCE\Nova pasta\NfceServiceHost.InstallLog assemblypath = C:\Troll\TrollNFCE\Nova pasta\NfceServiceHost.exe Instalando o serviço NFCeServiceHost Serviço NFCeServiceHost foi instalado com êxito. Criando a origem de EventLog NFCeServiceHost no log Application	
Fase de instalação foi concluída com êxito e a fase de confirmação está começand o. Consulte o conteúdo do arquivo de log para o andamento do assembly C:\Troll\Trol INFCE\Nova pasta\NfceServiceHost.exe. Arquivo está localizado em C:\Troll\TrollNFCE\Nova pasta\NfceServiceHost.Install Log. Confirmando o assembly 'C:\Troll\TrollNFCE\Nova pasta\NfceServiceHost.exe'. Parâmetros afetados são: logtoconsole = logfile = C:\Troll\TrollNFCE\Nova pasta\NfceServiceHost.InstallLog assemblypath = C:\Troll\TrollNFCE\Nova pasta\NfceServiceHost.exe	
Fase de confirmação foi concluída com êxito.	
Instalação transacionada concluída. Pressione qualquer tecla para continuar	

Após finalizado, para verificar se o serviço foi instalado corretamente, basta ir em Computador>Gerenciar



Ir ao Item Serviços:

🛔 Gerenciamento do computador	Street Street Street		-	-	100	
Arquivo Ação Exibir Ajuda						
🗢 🄿 🙋 📅 🖬 🖬 🙆 🖌	2 🗊 🕨 🗉 🔢					
Gerenciamento do computado	Q) Serviços	_				
Agendador de Tarefas	NFCe Service Host	Nome	Descrição	Status	Tipo de Inicialização	Fazer Logon como
Visualizador de Eventos		NFCe Service Host		I tokatowani	Automático	Sistema local
<ul> <li>Pastas compartilhadas</li> <li>Visuários e Grupos Loca</li> <li>Desempenho</li> <li>Gerenciador de Disposit</li> <li>Repositório</li> <li>Gerenciamento de disco</li> <li>Serviços e aplicativos</li> <li>Controle WMI</li> </ul>	<u>Iniciar</u> o serviço	<ul> <li>pgsql-9.2-troll - PostgreSQL Serv</li> <li>Microsoft Office Groove Audit Se</li> <li>EPSON Port Communication Ser</li> <li>EPSON Device Control Log Service</li> <li>Gerenciador de backup do Troll</li> <li>Gerente de Contas de Segurança</li> <li>Windows Installer</li> <li>Windows Update</li> </ul>	A inicializ Adiciona, Ativa a de	Iniciado Iniciado Iniciado Iniciado Iniciado	Automático Manual Automático Automático Automático Automático Manual Automático (Atraso	Serviço de rede Serviço local Sistema local Sistema local Sistema local Sistema local Sistema local Sistema local

Podemos perceber que o serviço está instalado.

Deve-se verificar se o serviço está em modo automático, para isso basta clicar com o botão direito no serviço e ir a propriedades.





Nome	Descrição Stat			
NFCe Service Host		10		
🔍 pgsql-9.2-troll - PostgreSQL S	Iniciar			
🖓 Microsoft Office Groove Audit	Parar			
Sepson Port Communication	Pausar			
🔍 EPSON Device Control Log Se	Continuar			
🔍 Gerenciador de backup do Tro	Reiniciar			
🤹 Gerente de Contas de Segurar 🔍 Windows Installer	Todas as tar	efas		
🤹 Windows Update 🛸 Logon secundário	Atualizar			
🗟 Spooler de Impressão	Propriedades			

### Serviço Automático:

Nome do serviço: NFCeServiceHost Nome para exibição: NFCe Service Host Descrição: Caminho do executável:	*
Nome para exibição: NFCe Service Host Descrição: Caminho do executável:	*
Descrição: Caminho do executável:	*
Caminho do executável:	
Committe de executation	
"C:\Troll\TrollNFCE\Benefix\NfceServiceHost.exe"	
Tipo de inicialização: Automático	
Automático (Atraso na Inicialização)	
Manual Manual	
Status do serviço: Parado	
Iniciar Parar Pausar Co	ontinuar
Você pode especificar os parâmetros de inicialização ablicáveis	quando o
serviço é iniciado aqui.	•
Parâmetros de inicialização:	

Para garantir que o serviço não seja interrompido, deve-se ir à aba "Recuperação" e deixar as falhas configuradas da seguinte forma:





ieral Logon Recuperação	cias		
Selecionar a resposta do compu configurar as ações de recupera	utadorse o s ação.	erviço falhar. <u>Ajude-n</u>	ne a
<u>P</u> rimeira falha:	Reiniciar o s	erviço	
<u>S</u> egunda falha:	Reiniciar o s	erviço	0
Falhas posteriores:	Reiniciar o s	erviço	
Zerar a contagem de falhas apó	ós: O	dias	
R <u>e</u> iniciar o serviço após:	1	minutos	
Habilitar ações para paradas com erros.	Reiniciar a	s Opções de <u>C</u> omput	ador
Executar programa Programa:			
		Procy	urar
Parâ <u>m</u> etros da linha de coma	ando:		
Acrescentar a contagem (/fail=%1%)	de fal <u>h</u> as ao	final da linha de com	ando
		1745 (1957	

Agora basta voltar na aba geral e iniciar o serviço, após isso clicar em aplicar.

	Logon	Recuperação	Dependêr	cias	
Nome	do servi	ço: NFCeSe	erviceHost		
Nome	para exi	bição: NFCe S	ervice Host		
Descr	ição:				*
Camir "C:\T	nho do ex roll\Troll1	ecutável: NFCE\Benefix\N	VfceService+	lost.exe"	
<u>Tipo o</u>	le iniciali:	zação: Automa	ático		
Ajude	me a co	nfigurar as opçô	ões de iniciali	zação de ser	viço.
Statu	s do serv	ço: Parado			
_	Iniciar	Para	r	Pausar	Continuar
Você	pode esp	ecificar os para	âmetros de ini	cialização ap	olicáveis quando <mark>o</mark>
servic	o e inicia	do aqui.	-		
	netros de	iniciali <u>z</u> ação:			
Parân					

Para verificar se o serviço esta iniciando, basta acessar o link <u>http://localhost:9001/NFCeService.svc</u> no navegador e deve aparecer a mensagem: "Você criou um serviço."





C localhost:9001/NFCeService.svc

# ProxyNFCeService Serviço

Você criou um serviço.

## Passos de configuração da NFCe – Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica no Troll

#### 1 - Verificar se os seguintes arquivos estão presentes na pasta C:\Troll

DANFE-NFCE_PADRAO.rep	20/08/2015 16:57	Report Manager D	116 KB
🚳 DarumaFrameWork.dll	19/06/2015 15:29	Extensão de aplica	2.563 KB
📄 DarumaFrameWork	22/07/2015 09:08	Documento XML	11 KB
🚳 log4net.dll	18/11/2013 03:51	Extensão de aplica	294 KB
NfceInterface.dll	02/07/2015 17:07	Extensão de aplica	87 KB
NfceInterface.pdb	02/07/2015 17:07	Arquivo PDB	188 KB
NfceInterface.tlb	02/07/2015 17:07	Arquivo TLB	49 KB
QrCode_DarumaFramework.dll	07/01/2013 13:26	Extensão de aplica	35 KB
🔟 UserNfceInterface	14/07/2015 16:07	XML Configuratio	1 KB

#### ATENÇÃO:

- A tag <Produto> do arquivo DarumaFrameWork.xml deve estar vazia, e não possuir a palavra ECF (<Produto>ECF</Produto>), ou outra palavra. Dessa maneira, deve ficar <Produto></Produto>.
- A tag do arquivo UserNfceInterface.config deve estar configurada com o endereço IP do servidor do cliente no qual foi instalado e está sendo executado o serviço de NFCE, por exemplo: <UrINfceService>http://IP\_SERVIDOR:9001/NFCeService.svc</UrINfceService>
- Se possuir somente um micro, deve ser descrito como "localhost". Dessa forma <UrlNfceService>http://localhost:9001/NFCeService.svc</UrlNfceService>

#### 2 - Configurar o caminho de pastas na tabela empresa do Retaguarda.

Caminho: Retaguarda>Tabelas>Tabela Empresa>NFE>Configurações.

**ATENÇÃO:** Está configuração é importante para que as informações das notas (XML e QR CODE) sejam armazenadas na pasta escolhida.



Configurações		
Configurações	notas fiscais eletrônicas	
NF-e NFC-e Destino NFC-e:	C:\Troll\TrollNFCE	
		Voltar (F12)

#### 3 - Configurações no Módulo Emissores

- No módulo Emissores, deve-se criar uma série para a nota fiscal ao consumidor. A opção NF eletrônica deve estar selecionada como NFCE.
- Caso a série estiver em branco, o sistema mandará a NFCe como série 1, caso colocar uma outra série, respeitará a que foi configurada.
- Caso o usuário desejar ter um preview da impressão do DANFE, basta marcar a opção "NFCe com preview", caso contrário a impressão será realizada diretamente na impressora padrão que esta definida no computador após a emissão da nota, sendo assim, é necessário deixar a impressora não fiscal como padrão caso não utilize esta opção.

**ATENÇÃO:** É de extrema importância que seja marcada a opção "Valida dados antes de fechar a venda", para que o sistema realize a auditoria dos dados da NFCe, evitando erros de cadastro antes da venda ser finalizada e enviada ao sefaz de origem.

Assim como mostra na imagem abaixo:

Dados			
Emissor: Descrição: Complemento: Empresa: Gera NSU 1º Formulário a <b>Nenhum</b> Impressão:	55 NF-NFCE 1 BENEFIX S ser impresso na venda: 0 Nota fiscal modelo A 0 Pedido modelo A	ISTEMAS E GESTAO D Nota fiscal modelo B Pedido modelo B	Dados contábeis: Série: Descrição: Modelo: Tipo de transação: © Venda Pedido NF DAV - Ordem de serviço Baixa estoque transação: © Sim Não Alteração data pedido: Obdece Usuário
2 º Formulário a Nenhum Impressão: Todos	<ul> <li>Report manager</li> <li>Nome do Arquivo:</li> <li>a ser impresso:</li> <li>Nota fiscal modelo A</li> <li>Pedido modelo A</li> </ul>	<ul> <li>Nota fiscal modelo B</li> <li>Pedido modelo B</li> </ul>	Modelo nota: NF eletrônica: Trans. válida p/ contabilidade: NAO SIM Nota Fiscal de Serviço Eletr <mark>o NFCE Valida dados antes de fechar venda Série para duplicata manual</mark>
110008	Report manager Nome do Arquivo:	<b></b>	Relatório garantia:
3 º Formulário a	a ser impresso:		
♥ Nenhum Impressão:  Todos ▼	Nota tiscal modelo A Pedido modelo A Carnê/Boleto A Report manager	Nota tiscal modelo B     Pedido modelo B     Carnê/Boleto B     Boleto cobrebem	

**LEMRETE:** Foi criado um relatório padrão que consta as prestações da venda caso a mesma for a prazo, se o cliente desejar imprimir este relatório, basta configurá-lo no módulo emissores. O arquivo consta na pasta Troll.

Nome do arquivo: REC-Comprovante-dup-nao-fiscal.rep

1º Formulário a ser impresso na venda:							
🔘 Nenhum	🔘 Nota fiscal modelo A	🔘 Nota fiscal modelo B					
Impressão:	🔘 Pedido modelo A	💿 Pedido modelo B					
A Prazo 💌	Report manager						
	Nome do Arquivo:	REC-Comprovante-dup-r					





Foi criado também um relatório de comprovante de pagamento de duplicatas para impressoras não fiscais. Para imprimi-lo, basta ir em Prestações>Recibo>Não Fiscal

	Nome Cliente:	Γ							Calc	cula Totais
>Nome Cliente					Código	CPF		CNPJ	Endereço	
CONSUM	IDOR				109					
Carlos Ed	luardo Souza				38				Blab	albiala
arlos Ed	luardo Souza				39				-	
lemenci	0				45				Test	te Endereço Com Mu
liente D	os Eventos				110					
onsumid	lor11				1					
										F.
EM ABI	ERTO  PAGAS TODAS	Ma	ircad-	Impressao	an Massa	DL M	C-11- H	Salde	9	Marca 7 Desmarca(F8) Marca Todas(F9)
1 Np	Ide Dup T	N.F.	Sér					Data Pagto	*	
1	756	326		De	seja imprimir qu	ue tipo de recibo?		4/10/2014		Baixa-Pg[F7]
2	757	326		•				14/10/2014		Baixas Detalhad
3	758	326						14/10/2014		MarcadasJF11]
1	1274	554			Jato	Vão Fiscal	ancelar	05/12/2014		Marcadas(F5)
2	1275	554						31/03/2015		
3	1276	554	U	-						
4	1277	554	8	S 01/0	04/2015	79.60	0.00	31/03/2015	-	E <u>x</u> trato E-mai
									}	Recibo
				I, I,	I			•	-	<u>Compras(F3)</u>
				0.00	<u> </u>	D	Development			Detalhe NF(F
Prestações a vencer : 0.00			0.00	lures a Descher :				.00	Beimprime/F4	
Prestações Vencidas : 0.0			0.00	Juros a Receber :			L			
Prestações Pagas : 0.0			0.00	_	Iotal a Receb	er:	C C	.00	Auditoria(F2)	
Crédi	to Cliente :			0.00	01					Spir(E12)

#### 3 – Configuração em Parâmetros do usuário

No módulo retaguarda, em Tabelas>Tabelas Parâmetros usuários, deve-se liberar para o usuário o emissor de NFCe que foi criado. Botão vendas>Padrões>Emissor padrão para NFCe e Emissores Permitidos para o Usuário. Assim como mostra na imagem abaixo:





Cadastro Parâmetros de Usuários: 1									
Login Retaguarda Acessos Formulários	FRDOC								
Vendas Padroes  Venda   Recebimentos   Result   DS-Drdem Serviço									
Vendedor Padrão: 1 🔤 VENDEDOR 1	Sequencia para Inicio da Venda								
Cliente Padrão: 109 CONSUMIDOR	Abre tela emissores início venda:								
Emissor Padrão: 55 NF-NFCE	Abre tela vendedores início venda: 0 •								
Transportadora Padrão: 1 🔜 Reunidas	OBS: O nº colocado de (1 a 3) será executado								
Msg. Padrão Nota Fiscal: 🛛 🔲 🚽 VOLTE SEMPRE									
Msg Padrão Boleto: 🛛 🗍 🔜 VOLTE SEMPRE									
Emissor Padrão na Carga da DAV-OS: 8 🛄 NF-Formulário									
Emissor Padrão na Carga de Pré-Venda/DAV: 📃 🔒									
Emissor Padrão para NFS-e: 53 🛄 NF-Servico									
Emissor Padrão para NFC-e: 55 🛄 NF-NFCE									
Operação Padrão para Nota de Compra: 2 🔜 COMPRA DE MERCADORIA									
Operação Padrão na Nota de Venda: 🛛 🔲 🔲 VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RE									
Operação Padrão na Nota com Cupom: 🛛 🚺 🛄 LANÇAMENTO EFETUADO EM DEC DO									
Operação Padrão na Nota de Devolução: 🦳 🧕 💭 DEVOLUÇÃO DE VENDA									
Operações Permitidas para o Usuário 🔹 Tabelas Permitidas para o Usuário 🔺	Emissores Permitidas para o Usuário								
Operação Descrição Tabela Descrição	51 CF Urano 1								
2 COMPBA DE MERCADORIA ADU, UNI 60 Normal 2 COMPBA DE MERCADORIA 61 Tabela 5%	52 NF-manual 1								
11 VENDA FUTURA	53 NF Service 1								
12 ENTREGA VENDA FUTURA	55 NF-NFCE 1								
inserir 🕞 Alterar = Excluir 🔄 Inserir 🍃 Alterar = Excluir	🛃 inserir 🕞 Alterar 🔲 Excluir								
Salvar (F5)	🔀 Cancelar (F12)								

Para acessar o módulo NFCe, basta entrar pelo executável NFCE.exe.

### Regras para nota fiscal ao consumidor:

- Caso queira emitir a NFCe sem os dados do cliente, deve-se ter um cliente cadastrado com o nome "CONSUMIDOR", e o sistema não validará os dados do cliente, tais como: telefone, endereço, CPF/CNPJ, etc.
- Não possui IPI
- CST'S não permididas: 50 e 51
- CFOP'S permitidas: 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.115, 5.401, 5.403, 5.405, 5.653, 5.656, 5.667 e 5.933.
- Transportadora:

Somente sairá a transportadora se o cliente não for consumidor; Não possui dados do veículo: placa e etc.

- Valor máximo permitido para consumidor: R\$ 10.000,00
- Valor máximo permitido para cliente normal: R\$ 200.000,00

#### Contingência:

• Sairá duas vias da NFCe, uma para o consumidor e outra para o estabelecimento





- O serviço detectará sozinho quando o sefaz estiver fora do ar. E na DANFE também sairá a frase: "EMITIDA EM CONTINGÊNCIA"
- Só será emitido em contingência se o serviço estiver instalado.