

Configuração Balança

Para configurar uma Balança a primeira coisa que precisamos fazer é ajustar os parâmetros de empresa. Para fazer isso vamos até Retaguarda/Tabelas/Tabela Empresa. Vamos alterar a empresa e seguir até a aba Configurações e marcar a opção Usa Etiqueta de Balança.

Cadastro Empresas				
Cadastro Parametros % Configurações NFE Pontos Avisos Venc	xto. Foto Tab. Preç	o Contribuinte		
Relatório Comprovante Crédito:	tório Comprovante Crédito:		Aplicar Margem de Lucro Sobre Preço	
elatório Imprimir Ficha Cliente: CLI-Ficha-Cadastral.rep		Compra	Custo Calculado	
Prateleira empresa: 0001	-	Preço Mínimo	💿 Preço Padrão	
Sequência de busca do produto: Cód. de Barras - Código - Cód. Antigo - I	Referência 💌	Custo a ser aplicado r	a entrada NF Compra	
Custo Operacional (Fixo): 0.00 %		Da Nota Digitada	Anterior	
Quantidade de etiquetas empresa:	Médio			
Tipo Pedido: 0		Tipo Quebra		
🕼 Gera Código de Barras por Qtd.		Centavos Primeira	💿 Dezena Primeira	
🗹 Calcula IPI na Venda		Centavos Última	🔘 Dezena Última	
Altera CST XM		- Tino Imposto Aproxima	ohe	
V USA Eliqueta de Balança	Produto Procesa			
V Divide Nota Produto e Servico		0.100000 0.200		
V Atualiza cód. de barras produto por xml	- De	esconta ICM no Preço de C	usto na Compra Manual	
Viliza Evento	C	Sim 💿 Não		
V Utiliza Parceria	Avies	Bloqueia Venda Quando Es	toque Vai Ficar Negativo	
Cest e NCM no cupom	Nä	n 🦳 Avisa 🕥	Avisa e bloqueia venda	
Utiliza tela de duplicatas e raturas	0.13	0		
	Formulário Matricial para Impressão no Recebimento de Prestações Recibo Cliente(A)			
Ties de luce				
Lipo de Juro: Simplificado 💌				
 Sim O Não Sim O Não Sim O Não 	SPC			
	Código Associação	SPC:		
Arquivos Contábeis (F3) Configurações OS (F4)	Cidade/UF SPC:			
			Y C	
E Salvar (FS)			K Lancelar (F12)	

Após fazer isso vamos até os parâmetros de usuário para configurar como será feita a leitura na balança. Vamos até Tabelas/Tabela Parâmetros de Usuário/Alterar. Vamos navegar até a aba Vendas/Venda e escolher na opção Leitura do Cód. Barra Eiq. na Venda entre Valor e Quantidade.

Login Retaguarda	Formulários Matriciais Vendas FRDC	C 🕒 🔅 Iroll PDV
Vendas Padrões Venda Recebimentos Result OS-Ordem Serviço Permissões Ø Permite Alterar Vendedor na Venda Ø Permite Digitar Custo do Produto na Venda Ø Permite Digitar Tipo Cobrança na Venda Ø Permite Alterar Número Nota/Pedido na Venda Ø Permite Alterar Valor dos Produtos na Venda e Troca Ø Permite Alterar Valor dos Produtos na Venda e Troca Ø Permite Vencimentos Prestações Inferiores a Data Emissão Ø Permite Kontegar e Faturar Pré-Venda Permite Modificar Valores Venda a Prazo Visualizações Mostra Código do Produto do Cliente na Venda Mostra Complemento do Produto na Descrição da NF-e	Percentuais ≵ Percentual Máximo de Desconto no Item: Percentual Máximo Desconto na Venda: Percentual Máx. Descto. no Acrés. Financeiro: Outros Descrição Imprimir na Venda: Usa Dígito Verificador na Busca na Venda: Usa Dígito Verificador na Busca na Venda: Leitura do Cód. Barra Etiq. Balança na Venda: Leitura do Cód. Barra Etiq. Balança na Venda: Pede Primeiro Qtde. ou Cód. na Venda: Nª Casas Decimais no Valor Unit. na Venda: Tabela de Preço à Aplicar na Venda: Quantidade Casas Decimais Qtde. Produto: Bloqueiros	100.00 % 100.00 % 100.00 % Código * Valor * Codigo * Valor * Image: Comparison of the state
Crédito Cliente Gera Crédito Automático Permite Utilizar Crédito na Venda Exigências Exigir Login ao Finalizar/Cancelar/Sair da Venda Descontos Utiliza Desconto por Item Deschilta Desconto no Usuário Bloqueia Desconto de Itens em Promoção		
📮 Salvar (F5)		🔀 Cancelar (F



Caso escolha Valor a etiqueta irá sair com o valor total no fim do código de barras como na imagem a baixo.



Caso escolha Quantidade a etiqueta irá sair com o peso total no fim do código de barras como na imagem a baixo.



Configurando os campos para a leitura do código de barras

O código de barras é composto de 13 dígitos. O primeiro dígito é fixo, geralmente é o número 2. Os próximos 6 dígitos são destinados à essa combinação numérica. A combinação numérica não precisa necessariamente utilizar todos os 6 dígitos, alguns dígitos podem ficar sem uso dependendo da balança. Os próximos 5 dígitos são destinados ao peso do produto ou ao valor total do mesmo. O último dígito é apenas um dígito verificador para verificar se o código de barras é válido. Essas informações são padrões na maioria das balanças, mas podem ser diferentes em algum modelo específico.

Levando-se em conta a explicação acima, chegamos à conclusão que o primeiro e o último dígito não são importantes na configuração de parâmetros de etiquetas.

Então para quem escolheu a leitura na forma de Valor a configuração dos campos será 2 : 5 para o código do produto e 6 : 12 para o valor.

Já na Quantidade ficará 2 : 7 para o código do produto e 8 : 12 para o peso.