

# Instalação e Configuração Troll PDV

Para realizar a instalação do módulo Troll-PDV, fazer o download do site <u>www.omegadata.net.br</u> e depois executar o aplicativo **setup\_TrollPDV\_1.04\_918.exe** e clicar no botão avançar.



1. Após aparecerá o contrato de licença de uso o qual deverá aceitar e clicar botão avançar;



😑 TrolIPDV - Programa de Instalação 🗧 🗆	×
Contrato de Licença de Uso Por favor, leia as seguintes informações importantes antes de continuar.	P
Por favor, leia o seguinte Contrato de Licença de Uso. Você deve aceitar os termos do Contrato antes de prosseguir com a instalação.	
OMMEGA DATA INFORMATICA	
CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE USUÁRIO-FINAL	
LEIA ATENTAMENTE O CONTRATO DE LICENCIAMENTO A SEGUIR. AO INSTALAR OU RODAR ESTE SOFTWARE, VOCÊ ACEITA E	
<ul> <li>Eu aceito os termos do Contrato</li> <li>Eu não aceito os termos do Contrato</li> </ul>	
< <u>V</u> oltar <u>A</u> vançar > Cancel	ar

Escolher pasta para instalação do sistema, por padrão vem
 C:\TROLL\_PDV e clique no botão avançar;

😑 TrolIPDV - Programa de Instalação 🛛 – 🗖 🗙
Selecione o Local de Destino Onde TrollPDV deve ser instalado?
O Programa de Instalação instalará TrollPDV na seguinte pasta.
Para continuar, clique em Avançar. Se você deseja escolher uma pasta diferente, clique em Procurar.
C:\troll_pdv Procurar
São necessários pelo menos 57,2 MB de espaço livre em disco.
< <u>V</u> oltar <u>A</u> vançar > Cancelar

3. Selecionar pasta onde o sistema irá jogar os atalhos no menu iniciar. (avançar)



🔄 TrolIPDV - Programa de Instalação 🚽 🗖 🗙
Selecionar a Pasta do Menu Iniciar Onde o Programa de Instalação deve colocar os atalhos do programa?
O Programa de Instalação irá criar os atalhos do programa na seguinte pasta do Menu Iniciar. Clique em Avançar para continuar. Se você quiser escolher outra pasta, clique em
Procurar.
< <u>V</u> oltar <u>A</u> vançar > Cancelar

4. Poderá ser criado o atalho do sistema na área de trabalho selecionando a opção abaixo; (avançar)

😑 TrolIPDV - Programa de Instalação 🛛 – 🗖 🗙
Selecionar Tarefas Adicionais Quais tarefas adicionais devem ser executadas?
Selecione as tarefas adicionais que você deseja que o Programa de Instalação execute enquanto instala TrollPDV e clique em Avançar. Ícones adicionais: I Criar um ícone na Área de Trabalho
< <u>V</u> oltar <u>A</u> vançar > Cancelar

Após as configurações o sistema estará pronto para iniciar a instalação.
 (instalar)



9	TrolIPDV - Programa de Instalação 🛛 🗕 🗆	×
Pronto para 2 O Programa seu comput	Instalar a de Instalação está pronto para começar a instalação de TrollPDV no cador.	Ð
Clique Insta alterar algu	alar para iniciar a instalação, ou clique em Voltar se você quer revisar ou ıma configuração.	
Local de de C:\trol	estino: I_pdv	^
Pasta do M TrollPD	Menu Iniciar: DV	
Tarefas ac Ícones Criar	dicionais: ; adicionais: r um ícone na Área de Trabalho	
<	>	<u>~</u>
	< <u>V</u> oltar <u>I</u> nstalar Car	ncelar

6. O instalador mostra o processo de instalação;



7. Caso seja um terminal deverá ser instalado o OBDC (concluir)



😑 TrolIPDV - Programa de Instalação 🚽 🗖 🗙		
	Finalizando o Assistente de Instalação de TrollPDV         O Programa de Instalação terminou de instalar TrollPDV no seu computador. O programa pode ser iniciado clicando nos ícones instalados.         Clique em Concluir para sair do Programa de Instalação.         ✓ Instalar OBDC	
	Concluir	

**8.** Após instalação deverá ser verificado a marca da ECF, caso a ECF seja Daruma deverá ser realizado os seguintes passos;

**9.** Na pasta do troll\_pdv existem 2 arquivos chamados DarumaFrameWork.xml e DarumaFrameWork.xml.on.

**10.** Deve-se apagar o arquivos DarumaFrameWork.xml.

11. Renomear DarumaFrameWork.xml.on para DarumaFrameWork.xml.



🖌   💽 🚺 = I	troll_pdv			>
Arquivo Início Compa	artilhar <mark>E</mark> xibir			$\checkmark$
🔄 🌛 👻 🕇 퉬 🕨 M	eu computador → Disco Local (C:) → troll_pdv	× د	Pesquisar troll_pd	م <i>ر</i>
🔶 Favoritos	Nome	Data de modificaç	Тіро	Tamanho
Área de Trabalho	🚳 DAO350.dll	27/04/1998 02:00	Extensão de aplica	557 KB
Downloads	🚳 DarumaFrameWork.dll	26/08/2013 16:01	Extensão de aplica	2.308 KB
Locais recentes	😰 DarumaFrameWork	26/04/2013 10:59	Documento XML	8 KB
	DarumaFrameWork.xml.on	26/04/2013 11:00	Arquivo ON	8 KB
💻 Meu computador	🚳 DAV.dll	18/11/2014 18:02	Extensão de aplica	815 KB
	DAV_OS.dll	18/11/2014 18:02	Extensão de aplica	560 KB
年 Rede	DAV-A4.rep	16/05/2014 09:21	Arquivo REP	46 KB
-	DAVOS-A4.rep	16/05/2014 09:21	Arquivo REP	57 KB
	DCTPAF.dll	18/11/2014 17:59	Extensão de aplica	6.040 KB
	DEMAISPAF.dll	18/11/2014 18:06	Extensão de aplica	2.897 KB
	🚳 dllg2.dll	17/11/2010 19:26	Extensão de aplica	553 KB
	DIIInscE32.dll	03/02/2011 13:32	Extensão de aplica	465 KB
	S ECFPAF.dll	18/11/2014 18:05	Extensão de aplica	1.359 KB
	🚳 elgin.dll	25/04/2013 15:20	Extensão de aplica	785 KB
	💓 elgin	15/01/2013 15:52	Parâmetros de co	1 KB
	EST-Estornos.REP	24/07/2007 12:20	Arquivo REP	25 KB
	FLU-Fluxo_Caixa.rep	30/09/2009 15:35	Arquivo REP	30 KB
	FLU-Recibo.rep	20/05/2009 10:53	Arquivo REP	25 KB
	FLU-Relatorio-geral.rep	14/06/2011 12:42	Arquivo REP	56 KB
	FLU-Tipo_Cobrança.rep	06/11/2009 17:58	Arquivo REP	16 KB
	FLUXOPAF.dll	18/11/2014 18:01	Extensão de aplica	664 KB
122 items 2 items selector	COR Eicha Eornacadar ran	20/05/2000 15.52	Arguino DED	26 VD

**12.** Editar o arquivo com bloco de notas e verificar os parâmetros estão iguais

os abaixo;



**13.** Após esses procedimentos copiar o arquivo libera.exe para a pasta c:\troll\_pdv e executá-lo.



🔊 I 🕞 🕦 = I		Ferramentas de Aplicativo	troll	_pdv	- 🗆 🗙
Arquivo Início Compartilhar Exibir Gerenciar 🗸 🖓					
📀 ⋺ 👻 ↑ 퉬 → Meu computador → Disco Local (C:) → troll_pd			→ ✓ ℃	Pesquisar troll_pd	lv ,
🔶 Favoritos	Nome	*	Data de modificaç	Tipo	Tamanho
Área de Trabalho	🚳 lebin.dll		23/01/2013 18:52	Extensão de aplica	175 KB
Downloads	🚳 leitura.dll		27/01/2011 17:07	Extensão de aplica	256 KB
I ocais recentes	🚳 LeituraMFDB	in.dll	31/05/2012 17:04	Extensão de aplica	228 KB
in course feetings	🚳 LePeso.dll		19/08/2004 14:21	Extensão de aplica	52 KB
📕 Meu computador	🚳 libeay32.dll		31/10/2012 02:00	Extensão de aplica	988 KB
TA	😓 LIBERA_		18/11/2014 17:00	Aplicativo	598 KB
📬 Rede	S LICENCAPAF	.dll	05/11/2014 16:00	Extensão de aplica	53 KB
1	👗 logotipo_clie	nte	05/06/2014 18:41	Arquivo JPG	25 KB
	🚳 md5_check.d	II	18/11/2014 18:10	Extensão de aplica	33 KB
	🚳 MSJET35.dll		13/04/1999 03:00	Extensão de aplica	1.022 KB
	NOT-Notas_0	Canceladas.rep	02/09/2011 18:30	Arquivo REP	23 KB
	NOT-NotasP	edidos.rep	11/05/2011 18:51	Arquivo REP	58 KB
	NOT-NotasP	edidosDet.rep	17/09/2010 10:35	Arquivo REP	64 KB
	NOT-NotasP	edidosResu.rep	17/09/2010 10:36	Arquivo REP	54 KB
	🚳 p05.dll		10/01/2005 11:13	Extensão de aplica	490 KB
	🕞 PAF		18/11/2014 18:02	Aplicativo	691 KB
	PRE_VENDA.d	III	18/11/2014 18:03	Extensão de aplica	530 KB
	PRO-Relatori	o-Fornecedor.rep	20/03/2008 15:42	Arquivo REP	18 KB
	🛃 psqlodbc		05/11/2005 22:23	Pacote do Windo	1.991 KB
	RECEBERPAF.	.dll	18/11/2014 18:04	Extensão de aplica	454 KB
	REC-Extrato-	Cliente.rep	12/04/2012 16:41	Arquivo REP	66 KB
123 itens   1 item selecion	ado 598 KB	Cliente Ordem Vencimente	12/04/2012 16:41	Arquine DED	

**14.** Abrirá o assistente para liberação de terminal, informar a senha suporte para liberação. (continuar)

) As	sistente para Liberação de Terminal 🛛 🚽 💌
L ► Autenticação	Autenticação Informe o código de autenticação para prosseguir com as configurações para esse terminal: Código: 4383016878 Código de autenticação válido! Continuar > F12 - Fechar

Obs. Senha suporte deve ser fornecida pela desenvolvedora do software ou pelo parceiro assumindo a responsabilidade.

**15.** Nesta tela deverá ser informar os dados do servidor, como IP, porta e nome da base de dados. (continuar)



le Ass	sistente para Liberação de Terminal 🛛 🚽 🗖 🗙
Autenticação Configuração de Conexão Emissor de Cupom Fiscal Marca do ECF Emissor de DAV Emissor de DAV-OS Emissor de Pré-Venda Balança Permissões de Usuário	Configuração de Conexão Informe os dados necessários para criar uma conexão com o banco e também a base de dados em que irão ser aplicadas as configurações: Usuário: postgres Senha: ******* Servidor: localhost Porta: 5432 Base de Dados: resultjuridicanovo resultfisica resultjuridicanovo Continuar >
	F12 - Fechar

16. Caso sistema não consiga localizar o banco de dados aparecerá a mensagem

abaixo; Deverá ser verificado endereço ou se o firewall do servidor está ativo;



**17.** Se as configurações efetuadas estiverem corretas, aparecerá a mensagem abaixo; (ok)



18. Deverá ser selecionado a empresa. (continuar)



✓ Autenticação     ✓ Configuração de Conexão     ✓ Ambiente     Emissor de Cupom Fiscal     ✓ Marca do ECF     ✓ Marca do AV	Ambiente Selecione a emp	resa onde as configuraçã	ões irão ser aplicadas:
- X Emissor de DAV-05 - X Emissor de Pré-Venda - X Emissor de Nota Manual - X Balança - X Permissões de Usuário	Cód. 1 E	Nome MPRESA LTDA	CNPJ 83.055.855/0001-47
	< Voltar		Continuar >

**19.** Selecionar a impressora fiscal e clicar em comunicar, caso a comunicação esteja correta, habilitará o botão continuar;

) As	ssistente para Liberação de Terminal 🛛 🚽 🗖 🗙
Autenticação Configuração de Conexão Emissor de Cupom Fiscal Emissor de DAV Emissor de DAV-OS Emissor de DAV-OS Emissor de PAV-Venda Emissor de PAV-Venda Emissor de Nota Manual Permissões de Usuário	Marca do ECF Informe a marca do ECF que será utilizado neste terminal: bernatech O Sem ECF COMPANY COM
	Informe a porta de comunicação com o ECF: Porta:  Voltar Comunicar F12 - Fechar

- 20. Poderão ocorrer alguns erros durante a liberação;
  - A. Pode ser configuração do xml, caso for uma Daruma;
  - **B.** Porta serial selecionada errada ;
  - C. Impressora desligada.;

21. Neste caso a baixo a ecf não está comunicando pois a mesma estava desligada.



Erro!	
Erro ao buscar número de série. Retorno: -6 Função: rRetornarInformacao_ECF_Daruma - Numero_Serie Erro: Impressora Desligada	
<u>D</u> k	

22. O sistema irá fazer uma verificação se a ECF já está cadastrada ou não, caso

não esteja ele irá fazer o cadastro;

23. Após clicar no Sim aparecerá a mensagem abaixo;



24. Nesta tela deverão ser selecionados os totalizadores que serão utilizados

para:

- A. Geração de crédito;
- **B.** Recebimento de prestação;
- C. Número de vias recebimento prestação;
- **D.** Meio de pagamento a prazo;
- E. Número de via a prazo;



25. Caso a ECF possua guilhotinha, marcar as opções para ativar a função da

mesma e continuar;

) Ass	istente para Liberação de Terminal 🛛 🚽 🥆
Autenticação Configuração de Conexão Ambiente Emissor de Cupom Fiscal Totalizadores Relatórios Gerenciais Meios Pagto. Venda Meios Pagto. Recebime Meios Pagto. Crédito Gaveta Emissor de DAV Emissor de DAV-OS Emissor de Pré-Venda Emissor de Nota Manual Balança Permissões de Usuário	Totalizadores Informe os totalizadores que irão ser utilizados para operações com ECF: Leitura X Leitura X TXT Totalizador de Crédito: Totalizador de Recebimento: N  de Vias Recebimento: Meio Pagamento a Prazo: Dinheiro N  Vias: I(Um)  Acionar Guilhotina TEF: Ativar guilhotina? Sim Não Voltar Continuar >
	F12 - Fechar

- 26. Próximo passo definir os relatórios gerenciais utlizados para;
  - A. Relatório Gerencial Padrão;
  - B. Relatório Gerencial Parâmetro de Configuração;
  - C. Relatório Gerencial identificação do PAF-ECF;
  - D. Relatório Gerencial DAV;
  - E. Relatório Gerencial DAV-OS;
- 27. Poderá fazer o cadastro do gerencial pela tela de configuração e continuar;



Autenticação Configuração de Conexão Ambiente Emissor de Cupom Fiscal Marca do ECF Totalizadores Neios Pagto. Venda Meios Pagto. Crédito Gaveta Emissor de DAV-OS Emissor de DAV-OS Emissor de DAV-OS Emissor de Nota Manual Balança Permissões de Usuário Relatórios Gerenciais Relatórios Gerenciais Relatórios Gerenciais Relatórios Gerenciais Relatórios Gerenciais Relatórios gerenciais que irão ser impressos pelo PAF-ECF: Relatórios Gerenciais Relatórios Gerenciais Cadastro de Relatório Gerenciais Cadastra Continuar >

**28.** Definir os meio de pagamento de venda, esta lista de favorecidos é configurável na tabela de favorecido caixa no retaguarda. Deverá ser selecionado o meio de pagamento e clicar no botão continuar;

S Ass	istente para Liberação de Terminal	–
Configuração de Conexão Ambiente Emissor de Cupom Fiscal Marca do ECF	Meios Pagto. Venda Lista de meios de pagamentos configurado de venda:	s para aparecer na operações
	Cód. Meio Pagamento	Descrição
Meios Pagto. Venda     Meios Pagto. Recebime     Meios Pagto. Crédito     Gaveta     Emissor de DAV     Emissor de DAV-OS     Emissor de Pré-Venda     Emissor de Nota Manual     Balança     Permissões de Usuário	7 REC. A VISTA CARTAO 5 REC. A VISTA DINHEIR 4 REC. ENTRADAS CARTAO 3 REC. ENTRADAS CHEQUE 2 REC. ENTRADAS DINHEI 6 REC. A VISTA CHEQUE	CARTAO Dinheiro CARTAO CHEQUE CHEQUE
	Descrição: CHEQUE 💌	Salvar
	< Voltar	Continuar >
		F12 - Fechar

**29.** Caso não sejam selecionados todos os favorecidos o sistema na irá avançar, irá aparecer a seguinte mensagem;



**30.** Depois de concluído os passos dos favorecidos passamos para a parte de meios de pagamento de recebimento, onde tambem deverão ser selecionados os meios de pagamento da ECF;

	istente para Liberação de Terminar	
Autenticação Configuração de Conexão Emissor de Cupom Fiscal Marca do ECF Relatórios Gerenciais Meios Pagto. Venda Meios Pagto. Venda Emissor de DAV Emissor de DAV Emissor de DAV-OS Emissor de DAV-OS Emissor de DAV-OS Emissor de PAV-OS Permissor de Nota Manual Permissões de Usuário	Meios Pagto. Recebimento Lista de meios de pagamentos configura de venda: <u>Cód. Meio Pagamento</u> 10 REC. PRESTACAO CART 9 REC. PRESTACAO CHEQ 8 REC. PRESTACAO DINH	ados para aparecer na operações Descrição CARTAO CHEQUE Dinheiro
	Descrição: CHEQUE	Continuar >

**31.** Caso empresa utilizar crédito de cliente deverá ser criado uma favorecido de crédito e liberado selecionando o meio de pagamento e continuar;

e Ass	istente para Liberação de Terminal	- 🗆 🗙
Autenticação     Configuração de Conexão     Ambiente     Emissor de Cupom Fiscal     Marca do ECF     Marca do ECF     Tatalizadores	Meios Pagto. Crédito Lista de meios de pagamentos configurados de venda:	para aparecer na operações
Iotalizadores     Iotalizadores     Meios Pagto. Venda     Meios Pagto. Recebim     Meios Pagto. Crédito     Keios Pagto. Crédito     Keios Pagto. Crédito     Keios Pagto. Crédito     Keios Ote DAV     Emissor de DAV-OS     Emissor de Pré-Venda     Emissor de Nota Manual     Balança     Permissões de Usuário	Cód. Meio Pagamento	Descricão
	Descrição: Dinheiro 🔹	Salvar Continuar >
		F12 - Fechar



**32.** Se houver gaveta conectada na ECF, marcar a opção abaixo e continuar.

le As	sistente para Liberação de Terminal 🛛 🗕 🗖 🗙
Autenticação Configuração de Conexão Ambiente Emissor de Cupon Fiscal Marca do ECF Relatórios Gerenciais Relatórios Gerenciais Meios Pagto. Venda Meios Pagto. Recebime Gaveta Emissor de DAV Emissor de DAV-OS Emissor de DAV-OS Emissor de Pré-Venda Emissor de Nota Manual Balança Permissões de Usuário	Gaveta Informe as configurações caso este terminal possua gaveta para dinheiro: <del>Aciona Gaveta</del> Modo Gaveta: Normal <b>•</b>
	Voltar
	F12 - Fechar

**33.** Para emissão de DAV (Documento Auxiliar de Venda) deverá colocar um título e cadastrar. (continuar)

le Ass	istente para Liberação de Terminal	_ 🗆 🗙
<ul> <li>Autenticação</li> <li>Configuração de Conexão</li> <li>Ambiente</li> <li>Emissor de Cupom Fiscal</li> <li>Marca do ECF</li> <li>Emissor de DAV</li> <li>Emissor de DAV</li> <li>Emissor de Pré-Venda</li> <li>Emissor de Nota Manual</li> <li>Balança</li> <li>Permissões de Usuário</li> </ul>	Emissor de DAV É possível cadastrar apenas um emissor de por empresa, sendo que este pode ser utiliz mesmo sem no caso da empresa não se en autorizada a não imprimir no ECF. Título: dav Cadastrar Alterar Excluir	e Documento Auxiliar de Venda zado com qualquer ECF e até quadrar no PAF-ECF ou esteja Tipo Impressão ECF Não Fiscal DAV-A4.REP
	< Voltar	Continuar >
		F12 - Fechar

**34.** Da mesma forma se for utilizar ordem de serviço deverá colocar título e cadastrar. (continuar)



😑 As	sistente para Liberação de Terminal 🛛 🚽 🗖 🗙
Autenticação Configuração de Conexão Ambiente Emissor de Cupom Fiscal Marca do ECF Emissor de DAV-0S Emissor de DAV-0S Emissor de Pré-Venda Balança Permissões de Usuário	Emissor de DAV-OS É possível cadastrar apenas um emissor de Documento Auxiliar de Venda - OS por empresa, sendo que este pode ser utilizado com qualquer ECF e até mesmo sem no caso da empresa não se enquadrar no PAF-ECF ou esteja autorizada a não imprimir no ECF. Título: Ordem de Serviço Cadastrar Alterar Excluir DAVOS-A4.REP
	< Voltar Continuar >
	F12 - Fechar

35. Porém essa opção será liberada de acordo com a licença contratada.

Aviso do sistema	
Componente de OS não disponível para a sua licença, por favor verifique.	
<u>O</u> k	

36. Para utilizar pré-venda devera cadastrar a serie, colocando título e cadastrar,

depois clique no botão continuar;

Autenticação       Emissor de Conexão         Ambiente       Emissor de Cupon Fiscal         Marca do ECF       É possível cadastrar apenas um emissor de Pré-Venda por empresa.         Emissor de DAV-OS       Emissor de Pré-Venda         Emissor de Nota Manual       Título: Pré-Venda         Balança       Cadastrar         Excluir       Continuar >	(e) Ass	istente para Liberação de Terminal 🛛 🚽 🗖 🗙
< Voltar Continuar >	Autenticação Configuração de Conexão Ambiente Emissor de Cupom Fiscal Marca do ECF Emissor de DAV Emissor de DAV-OS Emissor de Pré-Venda Emissor de Nota Manual Balança Permissões de Usuário	Emissor de Pré-Venda É possível cadastrar apenas um emissor de Pré-Venda por empresa. Título: Pré-Venda Cadastrar Excluir
		< Voltar Continuar >



**37.** Se a empresa tiver balança conectada direta no caixa a liberação e configuração deverá ser feita de acordo com o modelo da mesma, deverá se marcada a opção 'Utiliza Balança' e selecionar marca;

) Ass	istente para Liberação de Terr	ninal	_ 🗆 🗙
Autenticação     Configuração de Conexão     Ambiente     Emissor de Cupom Fiscal     Amarca do ECF     Emissor de DAV     Emissor de DAV-0S     Emissor de Pré-Venda     Balança     Permissões de Usuário	Balança Caso este terminal utilize balança perfeito funcionamento: ✓ Utiliza Balança Modelo: Comunicação D ▼ Porta: COM1 ▼ Baud Rate: 9600 ▼ Data Bit: 8 Bits ▼ Paridade: Espaço ▼ Testar < Voltar	a, informe os dado Intervalo (ms): Time Out (ms): Solicitação: Interpretação: Divisor: Instável: Negativo: Excesso: Ura	Des corretamente para seu 0200 4000 chr(5) P[32:38] 1.000,0000 P[25] = ' ' P[32] = 'N' P[33] = 'E' no Toledo/Filizola Continuar > F12 - Fechar

**38.** E por último efetuar a liberação dos usuários, nesta tela poderá ser permitido ou não o usuário a efetuar a emissão dos documentos selecionados;

le Ass	istente para Lik	peração d	e Terminal	- 🗆 🗙
Autenticação     Configuração de Conexão     Ambiente     Emissor de Cupom Fiscal     Warca do ECF     Emissor de DAV     Emissor de DAV-OS     Emissor de Pré-Venda     Emissor de Nota Manual     Balança     Permissões de Usuário	Permissões Usuário: Permitir Bloquear	de Usuár 3 <i>f</i> Codigo 1 X 2 X 3 4	io ADMINISTRADOR Descrição Emissor NOTA FISCAL CF Daruma DAV - dav Pré-Venda	
	< Voltar			Salvar
				F12 - Fechar